

# Probenahmeanleitung

## Allgemein bei der Probenahme zu beachtende Regeln

Grundsätzlich ist bei allen Schritten zu beachten, dass jegliche Nähe zu lösemittelhaltigen Produkten die Probe kontaminieren kann. Zu vermeiden sind insbesondere: Reinigungsmittel, Verdünnung, Farben, Lacke, Treibstoff, Abgase u.a.

### 1) Probenahmebegleitblatt (siehe unten)

Ein Probenahmebegleitblatt ist mit der/n Probe/n mitzusenden. Die hierauf angegebenen Daten (Produktname, Name und Firma des Probennehmers etc.) werden in den Prüfbericht übernommen und das Begleitblatt wird abgebildet. Bitte achten Sie daher auf gut **leserliche Schrift und korrekte Angaben**. Für ein nachträgliches Ändern berechnen wir ggf. eine **Umschreibungsgebühr**.

### 2) Probenahme

Die Proben für die zu untersuchenden Produkte sind **aus der laufenden Produktion** zu entnehmen. **Nur im Ausnahmefall** sollten Proben aus Lagerbeständen entnommen werden. Diese sollten nicht älter als max. drei Wochen sein. Die Proben sollten aus der **Mittellage** einer verpackten Charge (z.B. Paletteneinheit) entnommen werden.

### 3) Probengröße

#### Textilien:

Pro Material 200 Gramm; falls nicht vorhanden, bitte Rücksprache mit Vanessa Laumann (Tel: +49-(0)221-93 12 45-43, Vanessa.Laumann@eco-INSTITUT.de)

#### Alle anderen Produkte (Bauprodukte, Latex, Matratzen, Möbel etc.):

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner beim eco-INSTITUT.

### 4) Kennzeichnung

Zur Kennzeichnung der Probe dürfen **keine lösemittelhaltigen Schreibutensilien** verwendet werden. Bitte verwenden Sie das Probenahmebegleitblatt und ggf. Haftklebe-Etiketten, die mit Kugelschreiber beschriftet werden und **auf die Verpackung** angebracht werden. Bei mehreren Proben müssen die unterschiedlichen Proben nummeriert werden.

### 5) Verpackung

Die Probe wird zunächst **zweifach** in **Alufolie** eingewickelt<sup>1</sup>. Anschließend wird die Probe möglichst **luftdicht** in eine **emissionsarme Kunststoffolie** (Polyethylen, Polypropylen, Gefrierbeutel) gepackt und mit Klebeband verschlossen.

Bitte alle Probenstücke **getrennt** verpacken.

**Nicht ordnungsgemäß verpackte Proben können nicht zur Laborprüfung angenommen werden.**

### 6) Versand

Zum Versand können die üblichen Post- und Paketdienste zum Einsatz kommen oder – alternativ – durch den Kunden vorbeigebracht werden. Hierbei ist zu beachten, dass beim Transport per PKW die Probe nicht in der Nähe von Emissionsquellen gelagert wird (z. B. Reservekanister).

<sup>1</sup> gilt nicht für Textilien, die nur auf Inhaltsstoffe untersucht werden

# Probenahmebegleitblatt\*

Projektnummer  
 eco-INSTITUT /  
 wird vom Labor  
 ausgefüllt

--

<b>Prüflabor</b>	eco-INSTITUT Germany GmbH Schanzenstr. 6-20, D-51063 Köln Tel. +49 (0)221 - 931245-0 Fax +49 (0)221 - 931245-33	<b>Probenehmer</b> (Name, Firma, Telefon)	
<b>Name des Herstellers / Händlers am Probenahmeort</b> (Adresse / Stempel)		<b>Auftraggeber/ Rechnungsempfänger</b> (falls abweichend vom Herstellernamen)	

<b>Produktname</b>		<b>Probeart</b> (z.B. Holzwerkstoff, Bodenbelag)	
<b>Modell / Programm/ Serie Artikel-Nr.</b>		<b>Chargen-Nr.</b>	
		<b>Produktionsdatum der Charge</b>	

<b>Probe wird gezogen ...</b>	aus der laufenden Produktion aus Lagerbeständen	<b>Datum der Probenahme</b>	
		<b>Uhrzeit</b>	
<b>Wo wurde das Produkt vor Probenahme gelagert?</b>	Fertigung Lager Sonstiges Lagerort: _____	<b>Wie wurde das Produkt vor Probenahme gelagert?</b>	offen verpackt Verpackungsmaterial: _____

<b>Besonderheiten</b> (mögliche negative Einflüsse durch Emissionen am Probenahmeort (z.B. Benzin-Abgase, Lösemittlemissionen aus der Fertigung), Unklarheiten, Fragen, etc.)	
---	--

<b>Bestätigung</b>	
Hiermit bestätigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhändig gemäß Probenahmeanleitung ausgewählt, gezogen und verpackt.	
Datum:	Unterschrift:(Stempel)

\* Bitte pro Probe ein Probenahmebegleitblatt ausfüllen! Die Probenahmeanleitung ist unbedingt einzuhalten!

<b>Beauftragung</b> (Bitte Angebotsnummer eintragen bzw. falls nicht vorhanden, Untersuchungsziel angeben)	
---	--